



TÉCNICA CULTIVA


Paso 1: En la ladera de cerros hay dos capas de tierra. La que se encuentra en la superficie se compone de nutrientes y materia orgánica (fina), mientras que la capa más profunda está más erosionada y se ve más compacta (gruesa).




Paso 2: Al momento de cavar el agujero para plantar el árbol hay que separar la capa más fina (no más de una pulgada del nivel del suelo) y depositarla cerca de la ahoyadura, para así poder usarla en un próximo paso y utilizar los recursos disponibles de la forma más sustentable posible. Utilizar la pala. Siempre guantes.




Paso 3: Con el chuzo se comienza a excavar más profundo, toda esa tierra se sitúa cerca pues utilizaremos la misma tierra para completar el trabajo. El diámetro del agujero se establece con la cuchara de la pala, esta debe caber completa por las cuatro paredes de la ahoyadura. Asegúrate que la base del agujero esté plana y el agujero sea un cilindro y no un cono. Sólo de esta forma el árbol podrá sobrevivir.



Paso 4: Una vez realizado el agujero adecuado para el tamaño del árbol se agrega la medida de compost y se deposita al fondo del agujero. Luego con el corta-cartón que se encuentra en el kit de los monitores, se hacen 2 cortes a la bolsa y se abre en forma de plátano evitando que se desgrane la tierra y de dañar las raíces. Se toma el árbol de la base, se deposita en el agujero y se rellena con la tierra que hemos sacado al cavar cuidando de sacar piedras y desgranar terrones. Se aprieta la tierra con los puños. Se deja un tanto de tierra para el final.



Paso 5: En seguida ponemos el protector verde que hemos armado previamente, no olvidar los dobles de la base para dar estabilidad al protector pues su función es proteger el árbol de los animales silvestres que abundan en los cerros, entre ellos conejos que marcan su territorio mordiendo los tallos y troncos, debilitando e incluso provocando la muerte del nativo. También es la base del sistema de riego. El protector debe quedar firme y levemente enterrado en el agujero hecho para el árbol. Apretar con los puños.



Paso 6: Cubrir con el resto de la tierra acumulada hasta tapar parte del protector verde. Muy importante es no dejar aire entre la base del árbol y el protector. Cubrir el protector; cubrir de tierra las raíces expuestas y enterar el coligue al final de todo el proceso.



